

# KULLANILAN DEZENFEKTANLAR



- KLORSEPT TABLET
- Kullanımı: 5 litreye 1 tablet ya da enfekte hasta odasının temizliğinde 1 litreye 1 tablet
- Bekleme süresi: 30 dakika
- ÇAMAŞIR SUYU: 1 LİTREDE 100 CC YANI 900 CC SU+100 CC ÇAMAŞIR SUYU

- Klor tabletlerin kullanım bölgeleri:  
TRANSPLANTASYON SERVİSİ, YOĞUN  
BAKIMLAR,  
AMELİYATHANE, LABARATUVARLAR VE  
ENFEKSİYON HEMŞİRELİĞİ  
TARAFINDAN BİLDİRİLEN BULAŞICI  
HASTALIĞI OLAN HASTALAR (TBC, VRE)

# ENFEKTE ODA TEMİZLİĞİ

- Oda temizliđi için kullanılacak tüm temizlik malzemeleri odaya taşınır ve hasta taburcu olana kadar malzemeler odada kalır.
- İzolasyon odalarına girmeden önce personel ilk önce gömlek daha sonra eldiven giyer.
- Personel ellerini yıkar ve eldiven giyer.
- Turuncu renk kodlaması uygulanır.
- Tüm çöpler tıbbi atık çöp poşetine toplanır ve üzerine enfekte yazılı etiket yapıştırılır.
- Çöp kovaları kirlenmişse dezenfekte edilir ve temiz poşet yerleştirilir.

- Yatak çarşafı toplanır ve yeşil tıbbi atık poşetine konur ve üzerine enfekte çamaşır yazılı etiket yapıştırılır.
- Tüm yüzeyler dezenfektanlı solüsyonla silinir.
- Temiz çamaşır serilir.
- Yerler dezenfektanlı solüsyonla paspaslanır.
- Dezenfektan kullanılan yüzeylere durulama ve kurulama yapılmaz. Dezenfektanın metal yüzeylerden durulanması gerekiyorsa 30 dk. yüzeye temas ettikten sonra durulanmalıdır.
- Odadan çıkarken ilk önce eldiven daha sonra önlük çıkartılır ve el antiseptiği sıkılır
- Atık çöpler ve çamaşırlar odadan çıkartılırken dışarıda temiz poşetin içine tekrar konur ve ağız sıkıcı kapatılıp etiket yapıştırılır ve hiç bekletilmeden ve asansör kullanmadan hastane dışındaki depo alanlarına atılır.

- Yatan hastada enfekte oda temizliđi 24 saatte 3 defa yapılmaktadır.
- Taburcu sonrası enfekte oda temizliđi 6 saat iersinde 3 kez tm yzeyler silinerek yapılmalıdır.
- İlk temizlikte tm tekstil rnleri, perdelerde dahil olmak zere kırmızı tıbbı atık pořetine konur ve zerine enfekte amařır yazılarak amařır deposuna atılır. Kirliye atılan amařırlarla ilgili tutanak tutulur.
- İlk temizlikte tm duvarlar camlar klorsept tabletle yıkanır, durulanmadan bırakılır.

- Tüm elektronik cihazlar klorsept tabletle yıkanmış iyice sıkılmış nemli bezle silinir.Kesinlikle suyun içersine atılmaz.
- Onun dışında kalan tıbbı malzemeler (derece, kulaktan ateş ölçer uçlar, ilaç şişeleri vb..) klorsept tabletle hazırlanmış solüsyonun içersinde 30 dk bekletilir.
- Bilmediğiniz aletlerle ilgili yanlış bir şey yapmamak için hemşire hanımlara danışılır.
- Banyodaki tüm fayanslar ve zeminler klorsept tabletle yıkanır.
- Banyo ve tuvalette bulunan havlu kağıt, tuvalet kağıdı atılır, sıvı sabun dökülür ve dezenfekte edilir.

- İkinci temizlikte duvarlar ve camlar durulanarak silinir ve kurulanır. Onun dışındaki odada bulunan tüm eşyalar tekrar klor tabletle silinir.
- Üçüncü temizlikte ise en çok kullanılan kapı kolları, elektrik prizleri vb. yerler tekrar klorsept tabletli su ile temizlenir diğer yüzeyler durulanır, kurulanır .
- Son temizlikte yerleştirilmeli ve hasta kabul edilecek duruma getirilmelidir.
- Kullanılan temizlik malzemeleri dezenfekte edildikten sonra depoya teslim edilir.



# Temizlik Solüsyonlarının Hazırlanması

- Solüsyon temizlenen bölgeye uygun oranda hazırlanmalı
- Solüsyon işlemiden hemen önce hazırlanmalı uzun süre bekletilmemelidir.
- Temizlik malzemeleri kova içinde bırakılmamalıdır.
- Kullanılan solüsyon başka bir solüsyonla karıştırılmamalıdır.
- Diğer bir odaya geçmeden önce toz kovalarının içersindeki sular dökülür, kova çalkalanır ve temizlik bezleri yıkanır.

# Temizlikte Temel ilkeler

- Temizlik temizden kirliye doğru yapılmalıdır.
- Temizlik malzemeleri her bölüm için farklıdır.
- Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılır.
- Temizlik yukarıdan aşağı doğru yapılır.
- Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır.
- Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir.
- Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulur

- Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz.
- Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz.
- Tuvaletler en son temizlenir.
- Kuru süpürme, silkeleme yapılmaz.
- Temizlik /dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde, her hasta odasında kullanımdan sonra, izolasyon odasında kullanımdan sonra (koruyucu izolasyon hariç) koruyucu izolasyon odasında kullanımdan önce değiştirilmelidir.